


<http://www.816.com/> 邮件营销第一品牌！816，发一路，让你的企业发一路！

设置发信账号：


如图点击：



出现下面界面：

这就致电我们，耐心和善专业的客服人员在等待您的来电 010-51295129

<http://www.816.com/> 邮件营销第一品牌！816，发一路，让你的企业发一路！



The screenshot shows a window titled "发送邮件设置" (Send Email Settings). At the top, there are buttons for "批量导入" (Batch Import), "新建" (New), "编辑" (Edit), and "删除" (Delete). Below these is a table with the following columns: "帐号" (Account), "用户名" (Username), "SMTP", and "SMTP端口" (SMTP Port). The table is currently empty.

帐号	用户名	SMTP	SMTP端口
----	-----	------	--------

点击新建可以单独建立账号：



The screenshot shows a dialog box titled "邮件设置" (Email Settings). It contains the following fields and options:

- 电子邮件: name@sina.com
- 用户名: name
- 密码: *****
- SMTP: smtp.sina.com
- SMTP端口: 25
- 我的发送服务器(SMTP)需要验证
- 此服务器要求加密连接(SSL)
- Buttons: 测试 (Test), 保存 (Save)

如果我们批量导入，

这就致电我们，耐心和善专业的客服人员在等待您的来电 010-51295129

816 邮箱批量导入

说明: 多邮箱导入的txt文件格式为: 帐号+ "." + 密码 + 回车

选择文件: [单击此处选择导入文件](#)

邮箱后缀:

SMTP:

SMTP端口... 25

我的发送服务器(SMTP)需要验证

此服务器要求加密连接(SSL)

举例, 邮箱后缀 这样写 sina.com 或者写你的企业邮局

816 邮箱批量导入

说明: 多邮箱导入的txt文件格式为: 帐号+ "." + 密码 + 回车

选择文件: \\My Documents\\lamko@vip.sina.com.txt

邮箱后缀: sina.com

SMTP: smtp.sina.com

SMTP端口... 25

我的发送服务器(SMTP)需要验证

此服务器要求加密连接(SSL)

还有, sina 账号需要进入邮箱进行设置

免费邮箱pop3和smtp服务器是什么?

新浪免费邮箱发信(smtp)服务器的地址为: smtp.sina.com

新浪免费邮箱收信(pop3)服务器的地址为: pop.sina.com

设置完成后, 请您一定要选择“**smtp服务器要求身份验证**”选项。

特别提示: 如果您使用客户端软件(如: Outlook、Foxmail等)管理邮件, 请先在[web页面登录邮箱](#), 确认邮箱设置的“POP/SMTP设置”开启。

